

# Musescore spillefolk stil

---

## Indholdsfortegnelse

Oversigt .....	2
Stil svarer til den gamle webside .....	2
Fjernelse af taktnumre .....	4
Vælg instrument før du laver midi og mid-mp3 fil.....	5
Sæt Akkordsymboler til Tysk før du importerer XML-fil.....	6

## Oversigt

Stemmer\_beskrivelse.php


Her er en liste hvad du skal gøre.

- Sørg for at bruge de samme font som vi altid har brugt (Arial til titler og undertitler)
- Sørg for at du altid afslutter nodelinien pænt med et reprisetegn.
- Sørg for altid at skrive akkorder ind
- Sørg for at lægge alle filer (mp3,mid, .svg (begge stemmer),.musicxml ) op på serveren.

## Stil svarer til den gamle webside

Det er vigtigt at vores hjemmeside ser ensartet ud.

Font sættes under layoutstil. Man kan gemme sin layoutstil men man skal lige



Titel sættes til **Arial** 16 fed.

Undertitel Arial 11 pt (normal)

Komponist osv. Arial 12 pt.

Vi har lavet en layout fil som kan downloades fra <https://musescore.spillefolk.dk>

Tip: Åben layoutfilen med de rigtige indstillinger, vælg titlen, og lav font størrelse om til (f.eks.) 17pt, tryk OK. herefter tilbage til 16pt, og alle de andre indstillinger kommer med.

- 1) Akkordsymbol - Standard lodret position ændres fra 2,50 enh. til minus 7,50 enh.
- 2) Side - Her ændres "Max systemafstand fra 15 til 9,0 enh
- 3) Takstreger tilføj taktstreg ved begyndelsen af enkelt system

Titel ændres v højreklik tekstegenskaber –

F.H. noder bruger Ariel 16 fed som titel, og ariel 12-11 composer osv

## Optakt

Marker takt, højreklik, - taktegenskber – Her er Taktvarighed inddelt i Nominel(Global) ell Faktisk(lokal)

Under Faktisk rettes ind til eks. 3/8 (eller 5/8 ved

slutn)

**Slette takter** : Klikke på takt , Ctr + delete

**Ændre taktart**: højreklik – Taktart Egenskaber

**Tempo**:

Hvis tempo ikke er angivet ved start af ny node, kan den ændres således:



Klik på første node, dobb.klik v. Tempo –  $\frac{1}{4} = 80$  , Højreklik for at ændre tal. F.eks polonaise = ca 98

**Volter**: 1) Marker takten 2) under "linjer" dobb.klik volte – gå ud (esc ell.tryk et andet sted)

Hvis længere 3) marker volten og dobb.klik herpå, 4) hold shift nede, mens du bruger piletast

## Fjernelse af taktnumre

Layoutstil->Generelt->Hoved, bund, numre->Fjern flueben Taktnumre for neden




Fjernelse af taktnumre fjern "flueben" her. og tryk på Udfør

## Vælg instrument før du laver midi og mid-mp3 fil.

Du vælger instrumentet med mixeren. (F10)  
 Violinen lyder for klassik,  
 Anbefaling: vælg klaver, harmonica, trumpet eller fløjte.



Brug trumpet, harmonika, fløjte eller klaver.  
 Violinen lyder ikke så godt (er for "klassisk" i lyden)  
 Lyden er væsentligt bedre i Musescore.



## Sæt Akkordsymboler til Tysk før du importerer XML-fil

